

SPOEL-PROGRAMMA

Stappenplan om zoute grond uit te spoelen



**Tuinbouwtechniek
& -benodigdheden**

www.karobv.nl

STAP	DAG	
1	0	Bepaal a.d.h.v. de bodemanalyse en het type gewas of doorspoelen noodzakelijk is met het aanwezige natrium en chloride. En bepaal of de grond doorspoelbaar is en dus niet bijvoorbeeld opdrachtig is, anders heeft het geen zin of het het zelfs averechts werken.
2	1	1.000 kg per hectare gips = calciumsulfaat in poedervorm strooien en in bovenste grondlaag (teeltlaag) doorwerken.
3	1	50 liter per hectare Liquid Humus (huminezuur) in bovenste grondlaag (teeltlaag) inregenen. Hoeveelheid water is afhankelijk van grondslag en diepte van teeltlaag.
	2-3	Een paar dagen wachten om Gips en Liquid Humus te laten reageren in de grond. Calcium is sterkere hechter op CEC-complex dan natrium. Natrium zal met sulfaat reageren en dit moet uitgespoeld worden. Hoog natrium geeft verdichting in de bodem. Calcium zorgt voor ruimte en dus zuurstof in de bodem.
4	4	Eerste uitspoelbeurt van bijvoorbeeld 50-100 mm. Hoeveelheid water is afhankelijk van grondslag en diepte van teeltlaag. Natrium is met sulfaat gaan reageren en zal als natriumsulfaat uitspoelen.
5	5	Daarna 20 liter per hectare Fast Fulvic (fulvinezuur) in bovenste grondlaag inregenen.
	6-7	Weer een paar dagen wachten om Fast Fulvic te laten reageren in de grond. Hoeveelheid water is afhankelijk van grondslag en diepte van teeltlaag.
6	8	Tweede uitspoelbeurt van bijvoorbeeld 50-100 mm. Hoeveelheid water is afhankelijk van grondslag en diepte van teeltlaag.
7	9	Bepaal a.d.h.v. een nieuwe bodemanalyse hoeveel effect het spoel-programma heeft gehad.
Contactpersonen bij KaRo : Marco mc@karobv.nl 06-86823006 Danny dr@karobv.nl 06-51147142		

